

## citrix web interface 設定

作者: cschen33.tw@gmail.com

建立時間:2009/10/02

更新時間:2009/11/30


◎這裏沒有談到https的作法

在使用citrix的使用主要有兩種方法

1.透過vpn,等於在區網來連線,相當下圖中的lan:10.10.1.0/24

2.透過網際網路,相當下圖中的A電腦

圖1:



我們只考慮網際網路的連線方式

首先設定好你的防火牆將,有兩個重要的埠

1.2.3.1:80 ->10.10.1.13:80

1.2.3.1:1494->10.10.1.13:1494

#你可以將1.2.3.1:80的port改為別的若該port已經被佔用,假設我們改成81

1.2.3.1:81 ->10.10.1.13:80

要連線時http://1.2.3.1:81

測試連線:

1.透過網頁連線http://1.2.3.1

2.我們會被轉連線到10.10.1.13:80

3.登入成功後,選取應用程式,我們會下載一個ica,使用ica的程式開始連線到10.10.1.13:1494

4.然後連線失敗

修正設定:

修正-要使用citrix的轉址功能將原來的10.10.1.13:1494轉為1.2.3.1:1494

1.執行access suit console for presentation server

2.suite components->Configuration Tools->Web Interface

選取所要設定的web interface

若看不到任何web interface ,則執行Run discovery ,應該就看的到

3.再選取Manage secure client access


1.Edit DMZ setting

這裡是設定連線的方式,如果有設定不同的網段存取網路的方法  
直接連線或轉址,

2.將Default改為translated

再新增一個內部的網段10.10.0.0(包含了內部是10.10.1.0,還有二個網段10.10.2.0,10.10.3.0,它們是以VPN來連線)

將其改為Direct



這裡是轉址的設定,外部IP如何對應到內部  
一般只轉1494(web並不設定),

#一般人可能會問預設為什麼不要直接連線,而是轉址呢?  
因為只能使用client來定義,因此只能設定lan,

---

◎記住80的轉址,只要在防火牆設定,就可以了,而這裡的設定是因為,citrix和client要另外建立直接連線,因此和80的轉址是兩件事,也就是說可以連到web interface並不表示可以執行